

BCS-MegaSoft auf einen neuen PC installieren (Stand 12/2010)

Es gibt mehrere Möglichkeiten, **MegaSoft-Daten** und **Layout-Dateien** von einem PC auf den anderen zu übertragen.

Möglichkeit 1: mit Hilfe einer externen Festplatte oder USB-Stick

Möglichkeit 2: eine Komplettsicherung auf eine externe Festplatte / USB-Stick (ab Version 2.17)

Hinweis:

Auf allen **BCS-MegaSoft-Update** CDs (ab Version 2.10) befinden sich jeweils die Vollversionen des entsprechenden Versionsstandes zur Neuinstallation und das jeweilige Update.

Einsatz einer externen Festplatte oder USB-Sticks

1. Zur Vorbereitung gehört das Sichern der Daten und Layouts auf dem alten PC. Hierfür können Sie den gesamten Megadent-Ordner inkl. Unterordnern auf eine externe Festplatte oder USB-Stick kopieren.
2. Danach mit der **BCS-MegaSoft** CD das Programm auf dem neuen PC installieren.
3. Beim Start der CD wird angezeigt, dass bisher noch kein **BCS-MegaSoft** auf dem Rechner installiert ist. Mit OK bestätigen.
4. Jetzt auf **Installieren** klicken und die Fragen bei der Installation beantworten.
 - a) welcher **Pfad**, bitte nach Möglichkeit den Pfad **C:\megadent** belassen.
 - b) nach der Frage welches **Jahr**, ist egal.
 - c) **Leerdaten** installieren
 - d) welches **Bundesland** ist egal
 - e) welches **Layout** ist egal
5. Nach der Installation den **Dongle** auf den LPT-Port (Druckerausgang) oder USB-Port stecken.
6. Nach dem **Neustart** des PCs **BCS-MegaSoft** starten und kontrollieren, ob alles OK ist.
7. Benennen Sie den neu angelegten Megadent-Ordner um.
8. Jetzt können Sie den gesamten MEGADENT-Ordner von der externen Festplatte oder dem USB-Stick auf das neue Laufwerk kopieren.
9. Wenn Sie **BCS-MegaSoft** jetzt neu starten, sollte alles OK sein. Stellen Sie jetzt den **Drucker** und die gewünschte Exemplarzahl in **BCS-MegaSoft** ein. In der Menüleiste auf **Option** und dann auf **Druckereinstellung** gehen. Hier können Sie jedem aufgeführten Belegtyp einen Drucker und die Exemplarzahl zuordnen.
10. Zuletzt sollten Sie im **Setup (Option, Setup)** alle Ihre Einstellungen überprüfen, besonders den **aktuellen Monat**. Diese Daten sind in der INI-Datei **megadent\megaglob.ini** gespeichert.

Eine Komplettsicherung auf eine externe Festplatte / USB-Sticks (ab Version 2.17)

1. Zur Vorbereitung gehört das Sichern der Daten, Layouts usw. auf dem alten PC.
2. Ab der **BCS-MegaSoft** Version 2.17 kann eine Komplettsicherung aller Daten, Layouts usw. durchgeführt werden. Über „Pflege-Komplette Daten sichern“ kann dann auf eine externe Festplatte oder USB-Stick gesichert werden.
3. Danach die **BCS-MegaSoft** CD in das CD-ROM-Laufwerk des neuen PCs einlegen.
4. Beim Start der CD wird angezeigt, dass bisher noch kein **BCS-MegaSoft** auf dem Rechner installiert ist. Mit OK bestätigen.
5. Jetzt auf **Installieren** klicken und die Fragen bei der Installation beantworten.
 - a) welcher **Pfad**, bitte nach Möglichkeit den Pfad **C:\megadent** belassen.
 - b) nach der Frage welches **Jahr**, ist egal.
 - c) **Leerdaten** installieren
 - d) welches **Bundesland** ist egal
 - e) welches **Layout** ist egal
6. Nach der Installation bitte den **Dongle** auf den LPT-Port (Druckerausgang) oder USB-Port stecken.
7. Nach dem **Neustart** des PCs **BCS-MegaSoft** starten und kontrollieren, ob alles OK ist.

8. Jetzt können über „Pflege-Komplette Daten zurückspielen“ alle Daten, Layouts usw. von der externen Festplatte / USB-Stick auf den neuen PC eingespielt werden.
9. Stellen Sie jetzt den **Drucker** und die gewünschte Exemplarzahl in [BCS-MegaSoft](#) ein. In der Menüleiste auf **Option** und dann auf **Druckereinstellung** gehen. Hier können Sie jedem aufgeführten Belegtyp einen Drucker und die Exemplarzahl zuordnen.
10. Zuletzt sollten Sie im **Setup (Option, Setup)** alle Ihre Einstellungen überprüfen, besonders den **aktuellen Monat**. Diese Daten sind in der INI-Datei **megadent\megaglob.ini** gespeichert.

Hinweis über den Inhalt der einzelnen Ordner:

- 📁 **Megadent** [Programm- und INI-Dateien]
 - 📁 **Bilder** [Grafiken und Logos für das Layout]
 - 📁 **Config** [Pass- und Bearbeiter-Dateien]
 - 📁 **Dat02010** [entsprechend dem Jahr alle Daten-Dateien]
 - 📁 **Fotos** [Bildarchiv- und Scann-Dateien]
 - 📁 **SCANS** [Scann-Dateien(JPG)] *erst ab Version 2.20*
 - 📁 **Statist** [Statistik-Dateien]
 - 📁 **DATEV** [entsprechende Export Dateien zur DATEV]
 - 📁 **Download** [BEL+BEB-Preislisten]
 - 📁 **HilfePDF** [Hilfe-Dateien]
 - 📁 **Layout** [alle Layout-Dateien]
 - 📁 **Muster** [Musterbilder aus dem Bildarchiv]
 - 📁 **PDF** [Belege die als PDF-Datei gespeichert wurden]
 - 📁 **RTF** [hinterlegte Infotexte]
 - 📁 **Treiber** [Dongle-Treiber]

Windows Vista und Windows 7

Ab [BCS-MegaSoft](#) Version 2.18 ist das Programm Windows-Vista und Windows7 fähig.
Bei älteren [BCS-MegaSoft](#) Versionen erfragen Sie die Möglichkeiten bitte bei uns im Büro.

Fertig

Viel Spaß

Ihr BCS-Team